


<다뷰 Enterprise>와 무료<다뷰 Indy>가 다른가?

- 다뷰 E사용시, 고객의 문서는 내부망에서만 처리되며, 외부 서버로 날아가지 않는다.

<다뷰 Enterprise>



① 외부 인터넷에 위치한 클라이언트에서 문서 조회를 요청한다.
 ② 클라이언트의 요청을 DMZ안의 B Gate 서버로는 E Gate로 전달한다.

③ E Gate서블릿은 요청받은 문서를 DaServer에게 요청을 한다.

④ 내부망내 DaServer는 캐시가 있다면 즉시 전송하고, 없다면 E Gate에서 넘겨준 파일명을 웹서버 내 원본문서에서 가져가 파일경량화 서비스를 위해서 변환하면서 페이지 단위로 전송한다. **(원본문서를 외부망으로 전송하지 않음)**

⑤ 파일경량화 서비스를 위해서 변환중인 EDI파일을 스트리밍 형태로 E Gate에서 B Gate로 전송한다.

⑥ B Gate 에서 외부 인터넷에 위치한 클라이언트로 전송하며, 클라이언트는 문서를 메모리상에서 보여주고 SW달으면 휘발된다.

<다뷰 Indy>

① 클라이언트에서 문서(가나다.docx)를 조회 요청한다.

- Direct 보기가 가능한 문서(PDF, CAD, 이미지 등)는 서버로 전송없이 클라이언트에서 바로 보여준다.
- 파일경량화 서비스를 위해서 변환이 필요한(오피스계열) 문서는 클라이언트에 캐시가 존재 하는지 확인한 후, 캐시가 있다면 클라이언트에서 바로 보여준다.

• 캐시가 없다면 파일경량화 서비스를 위해서 변환하기 위해 파일을 서버로 전송한 한다. 이때 보안을 위해 파일명을 변경한다.(가나다.docx > 1.docx)

② 서버에 도착한 임시파일은 파일경량화 서비스를 위해서 변환하면서 페이지 단위로 EDI파일을 클라이언트로 전송한다.

③ 서버에 **임시문서(1.docx) 및 파일경량화 서비스를 위해서 변환된 파일도 저장하지 않고 즉시 삭제 처리** 한다.

